

Para saber mais: O baseline grid

O baseline grid é o conjunto de linhas imaginárias (que não vão aparecer no documento final) para criar *espaçamento vertical consistente* entre os mais variados elementos gráficos do seu material. Ele orienta a organização dentro das páginas, mas não as limita: muito pelo contrário. Ao ter um "guia" sólido, você vai perceber que vai ter muito mais segurança para exercitar sua criatividade ao mesmo tempo que gera um resultado muito mais coeso e coerente. É aquela sensação de "bem feito" que não sabemos explicar exatamente o porquê mas que conseguimos perceber, sabe?


Além disso, o baseline grid também:

- Apoia o alinhamento de elementos em diferentes colunas (e até páginas). Texto e imagens, por exemplo, têm referências objetivas de onde podem começar e terminar.
- Agiliza o trabalho. Se julgar interessante, você pode definir padrões para a entrada dos elementos em linhas específicas do baseline grid.
- Dá orientações para trabalhos compartilhados por diversos profissionais.
- Facilita a compreensão de espaçamentos para desenvolvedores.

No Scribus

O valor correto


Para utilizar o baseline grid no Scribus é importante, antes de mais nada, definir o seu valor. Para isso, escolha a tipografia que servirá como referência e crie alguns parágrafos dentro de *Text Frames*. A ideia aqui é entender a *entrelinha* ideal para a sua massa de texto. Geralmente, é preciso ao menos 20% do valor da tipografia para uma leitura confortável. Mas lembre-se: não se trata de uma regra. Fique à vontade para experimentar outros valores. A intenção é que o texto possa ser lido sem que as linhas fiquem muito espremidas ou exageradamente separadas e o leitor se perca.




Já com o texto preenchendo o *frame*, clique com o botão direito e selecione *Text Properties*. Ao lado de *Fixed Linespacing* você pode definir o valor da distância entrelinhas.

Configurar o baseline grid

Na sequência, você precisa aplicar o valor determinado como o correto no baseline grid do seu documento. Para visualizar o baseline grid vá em *File* > Document Setup > Guides > Visibility* e habilite-o.



Acesse *File > Document Setup > Guides > Placement* e digite o número correto em *Baseline Grid Spacing*.



Por fim, retorne ao texto, acesse o painel *Text Properties* e defina o alinhamento como *Align to Baseline Grid*.