

05


Utilizando barras de rolagem

Transcrição


Já configuramos diversos controles em nosso formulário, estamos quase terminando. Ao final, precisaremos calcular o valor a ser pago pelo cliente, porém, ainda precisamos configurar mais dois recursos para que tudo esteja completo para nosso caso. O primeiro deles é a quantidade de parcelas e depois deste, o percentual de desconto.

Para a quantidade de parcelas utilizaremos a **Barra de Rolagem**, que possui uma série de configurações interessantes. Entre elas estão o valor mínimo, que será o valor de 2 parcelas, o máximo, que será 20. O valor atual registrado pela barra, que deixaremos como 2 por padrão. O valor incremental, que é o valor que será incrementado ou decrementado do valor atual ao clicar nas setas da barra de rolagem, que deixaremos como 1 e o salto incremental, que se trata do valor quando clicamos na barra para maiores saltos de incremento/decremento e terá valor 5. A célula de vínculo será a `K7`

1 - inserindo barra de rolagem.




2 - configurando barra de rolagem.




O próximo controle será o de percentual de desconto, para o qual utilizaremos outro tipo de controle. Esta será o de **Botão de Rotação**. Ele terá como célula de vínculo a célula `K8`. Valor atual 1, valor mínimo 1, valor de incremento também será 1 e o valor máximo permitido será 5. Perceba que as configurações desse controle são muito semelhantes ao controle de **Barra de Rolagem**.

3 - inserindo botão de rotação.




4 - configurando botão de rotação.



Para que os controles não fiquem soltos no formulário sem nenhuma descrição do que são, vamos inserir rótulos para cada um deles, indicando do que se trata cada controle.

5 - inserir rótulos.



Os rótulos serão: Número de Parcelas e % Desconto . A imagem abaixo ilustra o estado do formulário até o momento.

	Combinacao	5
Selecao	FALSO	
Botao Opcão	2	
Rolagem	9	
Rotação	1	

Contrato: 003

Cliente: Alan Alcantara

Valor do Contrato: []

Forma de Pagamento:

- A Vista
- Parcelado

Número de Parcelas: []

% Desconto: []

Perceba que as células de vínculo para a barra de rolagem e para o botão de rotação trazem como resultado o valor atual registrado pelos controles desses componentes respectivamente.